


Android 4.0.x

Hinweis: je nach Android-Version kann es Unterschiede in der Anordnung der Buttons geben!

Tippen Sie auf das E-Mail Icon, drücken Sie auf die Menütaste und wählen Sie **Konto hinzufügen**.

Tragen Sie im nächsten Schritt den vollen Namen des angelegten E-Mail Kontos in der Form name@wunschname.de sowie das im STRATO Kunden-Login vergebene Passwort für das E-Mail Konto ein.



E-Mail einrichten

E-Mail für viele Konten in wenigen Schritten konfigurieren

E-Mail-Adresse
name@wunschname

Passwort
.....

Push-Benachrichtigung

Passwort anzeigen

Manuelles Einr. Weiter

Bestimmen Sie im nächsten Schritt, welchen Kontotyp Sie einrichten möchten. In unserem Beispiel wurde ein IMAP Konto gewählt. Die Einrichtung eines POP3 Kontos ist analog durchzuführen, hierfür muss lediglich ein anderer Serverpfad eingetragen werden.



Als Nutzernamen geben Sie bitte erneut Ihre vollständige E-Mail Adresse ein. Setzen Sie die Einrichtung mit der Eintragung der Serverdaten für den Posteingangsserver (POP3 oder IMAP) und den Postausgangsserver (SMTP) fort. Die bereits eingetragenen Portangaben können belassen werden.

Serverpfad

POP3 pop3.HIER EMAIL ANBIETER, z. B.: strato.de

IMAP imap. HIER EMAIL ANBIETER, z. B.: strato.de

SMTP smtp. HIER EMAIL ANBIETER, z. B.: strato.de




Um E-Mails versenden zu können, muss sich das E-Mail Konto aus Sicherheitsgründen am Postausgangsserver (SMTP) [authentifizieren](#). Daher ist es erforderlich, dass die Checkbox **Anmeldung erforderlich** aktiviert ist und Ihr Nutzername nebst Ihrem E-Mail Passwort hierunter eingetragen werden.

Stellen Sie nun die Konto-Option ein, in welchem Intervall die E-Mails geprüft werden sollen.



Sie haben Sie Einrichtung technisch abgeschlossen. Für das E-Mail Konto können Sie noch einen Namen vergeben sowie den Empfängern Ihrer E-Mails eine Absenderkennung übergeben.




Android 4.4


Die Einrichtung eines neuen E-Mail Kontos unter Android 4.4 umfasst 6 kurze Schritte und dauert nur wenige Minuten.

Beachten Sie bitte, dass es seitens der Smartphone-Hersteller zum Teil angepasste Versionen von Android 4.4 gibt. Die Darstellung auf Ihrem Gerät kann daher von den hier dargestellten Screenshots abweichen.



Schritt 1: Rufen Sie bitte den E-Mail Client Ihres Android-Gerätes auf. Diesen finden Sie im Menü.



Schritt 2: Rufen Sie im E-Mail Client bitte die Einstellungen auf und klicken Sie auf **Konto hinzufügen**.



Schritt 3: Geben Sie bitte Ihre E-Mail Adresse und das dazugehörige Passwort an und wählen Sie den Kontotyp aus. Es empfiehlt sich die Verwendung eines IMAP-Kontos, da Sie so Ihre E-Mails auf mehreren Endgeräten abrufen können.



Schritt 4: Eingehende Servereinstellungen

The screenshot shows a mobile application interface for configuring incoming email server settings. The title bar at the top reads 'Eingehende Servereinstellungen'. Below the title, there are several input fields:


- E-Mail-Adresse:** A text box containing 'name@wunschname.de'.
- Benutzername:** A text box containing 'name@wunschname.de'.
- Passwort:** A text box filled with ten asterisks to represent a password.
- IMAP-Server:** A text box containing 'imap.strato.de'.
- Sicherheitstyp:** A dropdown menu with 'SSL' selected.
- Port:** A text box containing '993'.
- IMAP-Pfad-Präfix:** A text box containing 'Optional'.

 At the bottom of the form is a large button labeled 'Weiter'.

- E-Mail Adresse Geben Sie bitte die **vollständige E-Mail Adresse** an, die Sie in Ihrem STRATO Kunden-Login eingerichtet haben
- Benutzername Ihre **vollständige E-Mail Adresse**
- Passwort Das Passwort, welches Sie für Ihre E-Mail Adresse vergeben haben
- IMAP-Server die Serveradresse lautet: **imap.strato.de**
- Sicherheitstyp Wählen Sie bitte **SSL** aus
- Port **993**

Klicken Sie bitte auf **Weiter**, um die Einrichtung fortzusetzen. Es erfolgt eine Überprüfung Ihrer Angaben. Hierfür ist eine Daten- bzw. WLAN-Verbindung notwendig. Bei positiver Prüfung gelangen Sie automatisch zum nächsten Schritt. Schlägt die Prüfung fehl, überprüfen Sie bitte Ihre Angaben.

Schritt 5: Ausgehende Servereinstellungen



The screenshot shows the 'Ausgehende Servereinstellungen' screen with the following fields and values:

- SMTP-Server: smtp.strato.de
- Sicherheitstyp: SSL
- Port: 465
- Anmelden erfordern:
- Benutzername: name@wunschname.de
- Passwort: [masked with dots]
- Button: Weiter

SMTP-Server Die SMTP-Serveradresse lautet: **smtp.strato.de**

Sicherheitstyp Wählen Sie bitte **SSL** aus


Port Der Port lautet **465**

Benutzername Geben Sie bitte Ihre **vollständige E-Mail Adresse** an

Passwort Das **Passwort zu Ihrer E-Mail Adresse**

Klicken Sie bitte auf **Weiter**, um die Einrichtung fortzusetzen. Es erfolgt wieder eine Überprüfung der Angaben. Bei positiver Prüfung gelangen Sie zum nächsten Schritt. Bei fehlgeschlagener Überprüfung kontrollieren Sie bitte Ihre Angaben.

Schritt 6: Abrufeinstellungen



Die Abrufeinstellungen können Sie nach Ihren eigenen Wünschen konfigurieren. Achten Sie bitte darauf, dass sich der E-Mail Abruf per Datenverbindung auf das Datenvolumen Ihres Mobilfunktarifes auswirkt. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Einrichtung abzuschließen.

Android 5.x

In der Grund Version von Android 5.x, wie Sie z.B. bei den Nexus-Geräten verwendet wird, ist der bisherige E-Mailclient entfallen. Hier wird standardmäßig der G-Mail Client auch zum Abruf anderer E-Mail Konten verwendet.


Zur Einrichtung einer E-Mail Clients starten Sie zunächst bitte den G-Mail Client.



Wählen Sie im G-Mail Client bitte zunächst **Einstellungen** und dann **Konto hinzufügen** an.




Auf der folgenden Seite wählen Sie bitte **Persönlich (IMAP/POP)** und tippen auf **Weiter**.



Geben Sie bitte Ihre vollständige E-Mail Adresse an und wählen **Manuell einrichten** aus.




Wählen Sie **Privat (IMAP)** aus und geben in der folgenden Ansicht Ihr E-Mail Passwort ein.




Tippen Sie nach der Eingabe auf **Weiter**.

Unter **Einstellung des Eingangsserver** tragen Sie bei Server `imap.strato.de` ein und wählen bei Sicherheitstyp **SSL/TLS** aus. Die Angaben werden nach antippen auf **Weiter** geprüft. Nach erfolgreicher Prüfung gelangen Sie zu den **Einstellungen des Ausgangsservers**.




Geben Sie bei SMTP-Server **smtp.strato.de** ein und wählen bei Sicherheitstyp wieder **SSL/TLS** aus. Nach Prüfung dieser Angaben gelangen Sie zu den Konto-Optionen.

In den Konto-Optionen können Sie verschiedene Einstellungen z.B. hinsichtlich der Synchronisierungshäufigkeit vornehmen.



Zum Abschluss können Sie das E-Mail Konto noch benennen und den Namen angeben der bei ausgehenden E-Mails angezeigt werden soll.



Nach Abschluss der Einrichtung können Sie das E-Mail Konto verwenden.