

Konvertieren Sie Videodateien ins AMV / AVI-Format

Dieser Videoformatkonverter wurde entwickelt, um Videodateien in AMV-, AVI-Formate zu konvertieren, die von einem MP3-Player abgespielt werden können. Sie können das konvertierte Video mit dem mitgelieferten AMV-Player abspielen.

Dateiformate, die mit dem Konverter konvertiert werden können:

- 1) Dateien mit .avi Erweiterung;
- 2) Windows Media-Dateien mit der Erweiterung .ASF oder .WMV;
- 3) Dateien im MPEG1-Format mit .MPG-, .MPEG- oder .DAT-Erweiterungen;
- 4) Real Play-Formatdateien mit .RM-, .RAM- oder .RMVB-Erweiterungen;
- 5) QuickTime-Formatdateien mit der Erweiterung .MOV;
- 6) MPEG2-Format-Dateien mit .VOB-Erweiterung;
- 7) Flash-Format-Dateien mit .SWF-Erweiterung;
- 8) Konvertierte .AMV-Dateien erneut in .AMV-Dateien.

Verwenden Sie diesen Konverter unter folgenden Bedingungen:

Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP 64 Bit, Vista, Vista 64 Bit, Windows 7, Windows 7 64 Bit Betriebssystem;
Windows Media Player Version 9.0 oder höher;
DirectX Version 9.0 oder höher.

Installation des Konverters

Schritt 1: Laden Sie diesen Konverter (Video Format Converter_v4.46) von https://www.agptek.com/Video_Format_Converter

Öffnen Sie es und finden Sie das  Setup . Machen Sie einen Doppelklick, um es zu installieren.

Schritt 2: Folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie nacheinander auf "Weiter". Wenn es erfolgreich installiert wurde, klicken Sie auf "Schließen", um die Installation abzuschließen.

Finden Sie das Videoformular unter "amvtransform" und "AMV player" unter "Start" - "Programme". Sie können "amvtransform" auch auf dem Desktop finden.

Tipps: Sie können das konvertierte Video mit dem AMV-Player abspielen.



Video Format Converter





AMV player



Schritt 1. Wählen Sie die Schaltfläche  und suchen Sie die Videodatei (z. B. videoplayback.mp4), die Sie konvertieren möchten.




Schritt 2. Wählen Sie die Schaltfläche  und bestimmen Sie den Speicherort des konvertierten Videos.




Schritt 3. Wählen Sie die Videodatei (z. B. videoplayback.mp4), die Sie konvertieren möchten.



Hinweis: Die Schaltfläche ändert ihre Farbe von  zu .



Schritt 4. Wählen Sie Einstellungen , um das Videoformat einzustellen.





Schritt 5. Wählen Sie die Schaltfläche Einstellungen , um das gewünschte Ausgabevideoformat festzulegen. Wählen Sie das Videoformat (AMV oder AVI) unter "视频 类型".




Wählen Sie die Videogröße (160 * 128 Pixel) unter "选择 视频 长宽".

Wählen Sie "确定", um Ihre Einstellungen zu speichern.



Schritt 6. Wählen Sie die Schaltfläche  , um mit der Konvertierung zu beginnen.



Schritt 7. Wenn der "转换进度 (Fortschrittsbalken)" auf 100% geht, können Sie Ihr konvertiertes Video unter dem Pfad/in dem Ordner finden, den Sie in Schritt 2 festgelegt haben.

