



realme 8i

Benachrichtigungen GMX Mail App

Damit die GMX App dir Push-Benachrichtigungen (Klingelton, Banner, Statusleiste etc.) sendet, müssen mehrere Einstellungen stimmen:

1. GMX-App-Benachrichtigungen wirklich einschalten

Öffne **Einstellungen** → **Apps** → **GMX Mail App** → **Benachrichtigungen** und aktiviere:

- Benachrichtigungen zulassen
- ggf. Auf gesperrtem Bildschirm anzeigen / Banner anzeigen usw. Dadurch erhältst du optische Meldungen und Töne.

2. GMX-App-Interne Benachrichtigungseinstellungen prüfen

In der GMX Mail-App selbst kannst du festlegen, für welche Ereignisse du Benachrichtigungen willst:

- GMX Mail öffnen
- Menü (☰) → Einstellungen
- Wähle dein Konto
- Benachrichtigungseinstellungen aktivieren

So bekommst du garantiert Meldungen, wenn neue E-Mails ankommen.

3. Akku-Optimierung deaktivieren

realme schließt Apps häufig im Hintergrund, um Akku zu sparen. Dann kommen keine Push-Benachrichtigungen, weil die App nicht aktiv ist:

Einstellungen → **Akku** → **Akku-Optimierung für GMX Mail** → **Nicht eingeschränkt**

Das verhindert, dass die App im Hintergrund gestoppt wird.

4. Hintergrund-Daten zulassen

Falls du nur im WLAN Benachrichtigungen bekommst, aber nicht unterwegs:

Einstellungen → Netzwerk & Internet → Datennutzung → App-Datennutzung → GMX Mail → Mobile Daten zulassen

Damit nutzt die App auch unterwegs das Internet für Push-Mails.

5. Kontrolliere Nicht stören & Sperrbildschirm

Wenn der Nicht-stören-Modus aktiviert ist, kann der Ton ausbleiben:

Einstellungen → Ton & Vibration → Nicht stören → Aus

oder füge dort die GMX App hinzu damit sie durchkommt.

6. GMX App aktualisieren / neu starten

Manchmal hilft es, die App im Play Store zu aktualisieren, neu zu installieren oder das Telefon neu zu starten, damit Einstellungen korrekt greifen.